

Tibero Active Storage

관리자 안내서

Tibero 6



Copyright © 2020 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright Notice

Copyright © 2020 TmaxData Co., Ltd. All Rights Reserved.

대한민국 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 29, BS 타워 9층 우)13595

Website

<http://www.tmaxdata.com>

기술서비스센터

Tel : +82-1544-8629

E-Mail : info@tmax.co.kr

Restricted Rights Legend

All TmaxData Software (Tibero®) and documents are protected by copyright laws and international convention. TmaxData software and documents are made available under the terms of the TmaxData License Agreement and this document may only be distributed or copied in accordance with the terms of this agreement. No part of this document may be transmitted, copied, deployed, or reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, or optical, without the prior written consent of TmaxData Co., Ltd. Nothing in this software document and agreement constitutes a transfer of intellectual property rights regardless of whether or not such rights are registered) or any rights to TmaxData trademarks, logos, or any other brand features.

This document is for information purposes only. The company assumes no direct or indirect responsibilities for the contents of this document, and does not guarantee that the information contained in this document satisfies certain legal or commercial conditions. The information contained in this document is subject to change without prior notice due to product upgrades or updates. The company assumes no liability for any errors in this document.

이 소프트웨어(Tibero®) 사용설명서의 내용과 프로그램은 저작권법과 국제 조약에 의해서 보호받고 있습니다. 사용설명서의 내용과 여기에 설명된 프로그램은 TmaxData Co., Ltd.와의 사용권 계약 하에서만 사용이 가능하며, 사용설명서는 사용권 계약의 범위 내에서만 배포 또는 복제할 수 있습니다. 이 사용설명서의 전부 또는 일부분을 TmaxData의 사전 서면 동의 없이 전자, 기계, 녹음 등의 수단을 사용하여 전송, 복제, 배포, 2차적 저작물작성 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.

이 소프트웨어 사용설명서와 프로그램의 사용권 계약은 어떠한 경우에도 사용설명서 및 프로그램과 관련된 지적 재산권(등록 여부를 불문)을 양도하는 것으로 해석되지 아니하며, 브랜드나 로고, 상표 등을 사용할 권한을 부여하지 않습니다. 사용설명서는 오로지 정보의 제공만을 목적으로 하고, 이로 인한 계약상의 직접적 또는 간접적 책임을 지지 아니하며, 사용설명서 상의 내용은 법적 또는 상업적인 특정한 조건을 만족시키는 것을 보장하지는 않습니다. 사용설명서의 내용은 제품의 업그레이드나 수정에 따라 그 내용이 예고 없이 변경될 수 있으며, 내용상의 오류가 없음을 보장하지 아니합니다.

Trademarks

Tibero® is a registered trademark of TmaxData Co., Ltd. Other products, titles or services may be registered trademarks of their respective companies.

Tibero®는 TmaxData Co., Ltd.의 등록 상표입니다. 기타 모든 제품들과 회사 이름은 각각 해당 소유주의 상표로서 참조용으로만 사용됩니다.

Open Source Software Notice

Some modules or files of this product are subject to the terms of the following licenses. : OpenSSL, RSA Data Security, Inc., Apache Foundation, Jean-loup Gailly and Mark Adler, Paul Hsieh's hash

Detailed Information related to the license can be found in the following directory : \${INSTALL_PATH}/license/oss_licenses

본 제품의 일부 파일 또는 모듈은 다음의 라이선스를 준수합니다. : OpenSSL, RSA Data Security, Inc., Apache Foundation, Jean-loup Gailly and Mark Adler, Paul Hsieh's hash

관련 상세한 정보는 제품의 다음의 디렉터리에 기재된 사항을 참고해 주십시오. : \${INSTALL_PATH}/license/oss_licenses

안내서 정보

안내서 제목: Tibero Active Storage 관리자 안내서

발행일: 2024-03-29

소프트웨어 버전: Tibero 6.7.1

안내서 버전: v6.7.1

내용 목차

안내서에 대하여	xi
제1장 TAS 소개	1
1.1. 개요	1
1.2. TAS 개념	1
1.2.1. TAS 인스턴스	2
1.2.2. TAS 디스크 스페이스	3
1.2.3. 미러링과 실패 그룹	3
1.2.4. TAS 디스크	4
1.2.5. TAS 파일	5
제2장 TAS 인스턴스 관리	7
2.1. TAS 초기화 파라미터 설정	7
2.2. TAS 인스턴스 관리	8
2.2.1. 기동 전 준비 사항	8
2.2.2. TAS 기동	9
2.2.3. TAS 종료	12
2.3. Tibero 인스턴스 구성	13
제3장 TAS 디스크 스페이스 관리	15
3.1. 디스크 스페이스 속성	15
3.2. 디스크 스페이스 생성	15
3.2.1. CREATE DISKSPACE SQL 문 사용	15
3.2.2. 예제	16
3.3. 디스크 스페이스 수정	17
3.3.1. 디스크 추가	17
3.3.2. 디스크 제거	17
3.3.3. 디스크 추가/제거 준비상태 취소	18
3.3.4. 디스크 스페이스 리밸런싱	18
3.3.5. 파일 삭제	19
3.4. 디스크 스페이스 삭제	19
제4장 TAS 정보 조회	21
4.1. TAS 디스크 스페이스 정보 관련 뷰	21
4.1.1. V\$AS_ALIAS	21
4.1.2. V\$AS_DISK	22
4.1.3. V\$AS_DISKSPACE	23
4.1.4. V\$AS_OPERATION	24
4.1.5. V\$AS_EXTENT_MAP	24
4.1.6. V\$AS_FILE	25
제5장 백업과 복구	27
5.1. 백업	27
5.2. 복구	27

제6장 커맨드라인 툴	29
6.1. 개요	29
6.2. TASCMD 실행	29
6.3. TASCMD 명령어	29
6.3.1. cd	31
6.3.2. du	31
6.3.3. exit	32
6.3.4. help	32
6.3.5. ls	32
6.3.6. lsds	33
6.3.7. pwd	34
6.3.8. rm	34
6.3.9. cp, cpfromlocal, cptolocal	35
Appendix A. Tibero 구성 예제	37
A.1. 설치 준비	37
A.1.1. 설치 환경	37
A.1.2. 디스크 준비	38
A.1.3. 커널 파라미터 설정	39
A.2. TAS 인스턴스 설치	39
A.2.1. 환경변수 설정	39
A.2.2. 초기화 파라미터 설정	40
A.2.3. 접속 정보 설정	41
A.2.4. 디스크 스페이스 생성과 기동	41
A.3. Tibero 인스턴스 설치	43
A.3.1. 환경변수 설정	43
A.3.2. 초기화 파라미터 설정	44
A.3.3. 접속 정보 설정	45
A.3.4. 데이터베이스 생성과 기동	45
A.4. TAS 운영 권장사항	47
색인	49

그림 목차

[그림 1.1]	TAS를 사용한 Tibero 구성	2
[그림 1.2]	TAS 클러스터링 기능을 사용한 Tibero와 TAC 구성	3
[그림 1.3]	TAS 파일 할당	6

예 목차

[예 2.1]	TAS 인스턴스 tip 파일 예제	9
[예 2.2]	TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <as0.tip>	10
[예 2.3]	TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <cm0.tip>	10
[예 2.4]	TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <as1.tip>	10
[예 2.5]	TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <cm1.tip>	11
[예 2.6]	as 리소스 envfile attribute 환경설정용 파일 예제 : <as0.profile>	11
[예 2.7]	as 리소스 envfile attribute 환경설정용 파일 예제 : <as1.profile>	12
[예 2.8]	TAS 인스턴스를 사용하는 Tibero 인스턴스 tip 파일 예제	13
[예 2.9]	TAS 파일을 사용하는 Tibero 인스턴스의 CREATE DATABASE 예제	14
[예 3.1]	디스크 스페이스 ds0 생성	16
[예 3.2]	디스크 스페이스 ds0에 디스크 추가	17
[예 3.3]	디스크 스페이스 ds0에서 디스크 제거	17
[예 3.4]	디스크 스페이스 ds0에서 FAIL 상태인 디스크를 제거	18
[예 3.5]	디스크 스페이스 ds0에서 실패 그룹 fg1의 디스크들 제거	18
[예 3.6]	디스크 스페이스 ds0에 디스크 추가/제거	18
[예 3.7]	디스크 스페이스 ds0에 PREPARE_DROP상태의 디스크를 ONLINE으로 복구	18
[예 3.8]	디스크 스페이스 ds0 리밸런싱 (1)	19
[예 3.9]	디스크 스페이스 ds0 리밸런싱 (2)	19
[예 3.10]	디스크 스페이스 ds0에서 파일 삭제	19
[예 3.11]	디스크 스페이스 ds0에서 여러 파일 삭제	19
[예 3.12]	디스크 스페이스 ds0 삭제	19
[예 4.1]	진행 중인 작업 보기	24
[예 4.2]	파일과 별칭 같이 보기	26
[예 5.1]	TAS 디스크 스페이스에 저장한 데이터 백업	27
[예 5.2]	TAS 디스크 스페이스에 저장한 데이터 복구	27
[예 6.1]	TASCMD 실행 인자	29

안내서에 대하여

안내서의 대상

본 안내서는 Tibero[®] Active Storage(이하 TAS)를 사용해서 Tibero[®](이하 Tibero)의 파일을 관리하고자 하는 TAS 관리자를 대상으로 기술한다.

안내서의 전제 조건

본 안내서는 TAS를 관리하는 방법을 설명한 안내서이다. 따라서 본 안내서를 원활히 이해하기 위해서는 다음과 같은 사항을 미리 알고 있어야 한다.

- Tibero의 이해
- 운영체제 및 시스템 환경의 이해
- UNIX 계열(Linux 포함)의 기본 지식

안내서의 제한 조건

본 안내서는 TAS를 실무에 적용하거나 운용하는 데 필요한 모든 사항을 포함하지 않는다. 따라서 설치, 환경설정 등 운용 및 관리에 대해서는 각 제품 안내서를 참고하기 바란다.

참고

TAS의 설치 및 환경설정에 관한 내용은 "Tibero 설치 안내서"를 참고하기 바란다.

안내서 구성

TAS 관리자 안내서는 총 6개의 장으로 이루어져 있다.

각 장의 주요 내용은 다음과 같다.

- 제1장: TAS 소개

TAS의 개념과 기능을 기술한다.

- 제2장: TAS 인스턴스 관리

TAS 인스턴스 관리 방법을 기술한다.

- 제3장: TAS 디스크 스페이스 관리

TAS 디스크 스페이스 관리 방법을 기술한다.

- 제4장: TAS 정보 조회

동적 뷰를 사용한 TAS 정보 조회 방법을 기술한다.

- 제5장: 백업과 복구

TAS를 사용하는 Tibero의 백업 및 복구 과정을 기술한다.

- 제6장: 커맨드라인 툴

TAS 파일을 조회하고 관리하는 TASCMD를 사용하는 방법을 기술한다.

- Appendix A: Tibero 구성 예제

TAS를 이용해 Tibero를 구성하는 방법을 예제를 통해 설명한다.

안내서 규약

표기	의미
<<AaBbCc123>>	프로그램 소스 코드의 파일명
<Ctrl>+C	Ctrl과 C를 동시에 누름
[Button]	GUI의 버튼 또는 메뉴 이름
진하게	강조
" "(따옴표)	다른 관련 안내서 또는 안내서 내의 다른 장 및 절 언급
'입력항목'	화면 UI에서 입력 항목에 대한 설명
하이퍼링크	메일 계정, 웹 사이트
>	메뉴의 진행 순서
+----	하위 디렉터리 또는 파일 있음
----	하위 디렉터리 또는 파일 없음
<u>참고</u>	참고 또는 주의사항
<u>주의</u>	주의할 사항
[그림 1.1]	그림 이름
[예 1.1]	예제 이름
AaBbCc123	Java 코드, XML 문서
[command argument]	옵션 파라미터
< xyz >	'<'와 '>' 사이의 내용이 실제 값으로 변경됨
	선택 사항. 예) A B: A나 B 중 하나
...	파라미터 등이 반복되어서 나옴
\${ }	환경변수

안내서 변경이력

[illegible]

관련 안내서

안내서	설명
Tibero 설치 안내서	설치 시 필요한 시스템 요구사항과 설치 및 제거 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero 관리자 안내서	Tibero의 동작과 주요 기능의 원활한 수행을 보장하기 위해 DBA가 알아야 할 관리 방법을 논리적 또는 물리적 측면에서 설명하고, 관리를 지원하는 각종 도구를 기술한 안내서이다.
Tibero 유틸리티 안내서	데이터베이스와 관련된 작업을 수행하기 위해 필요한 유틸리티의 설치 및 환경설정, 사용 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero 에러 참조 안내서	Tibero를 사용하는 도중에 발생할 수 있는 각종 에러의 원인과 해결 방법을 기술한 안내서이다.
Tibero 참조 안내서	Tibero의 동작과 사용에 필요한 초기화 파라미터와 데이터 사전, 정적 뷰, 동적 뷰를 기술한 참조 안내서이다.
Tibero SQL 참조 안내서	데이터베이스 작업을 수행하거나 애플리케이션 프로그램을 작성할 때 필요한 SQL 문장을 기술한 참조 안내서이다.

제1장 TAS 소개

본 장에서는 TAS의 개념과 기능을 개략적으로 설명한다.

1.1. 개요

TAS(Tibero Active Storage)는 별도의 외부 솔루션 없이 직접 디스크 장치를 관리하여 Tibero 운용에 필요한 데이터 파일, 로그 파일 등을 저장하기 위한 논리 볼륨 관리자(Logical Volume Manager)와 파일 시스템이다. 또한 공유 디스크를 사용할 경우 Tibero Active Cluster(이하 TAC)기능을 사용할 수 있도록 클러스터링 기능을 제공한다.

참고

TAC에 대한 자세한 내용은 "Tibero 관리자 안내서"를 참고한다.

TAS는 여러 개의 디스크들을 **디스크 스페이스**로 관리한다. 디스크 스페이스는 논리 볼륨 위에 파일 시스템을 생성한 것과 유사하며, Tibero는 이러한 디스크 스페이스에 파일들을 저장한다.

디스크 스페이스를 사용해서 Tibero를 운용하는 도중에 디스크를 추가하거나 제거할 수 있다. 디스크를 추가/제거할 경우 TAS는 자동으로 디스크 스페이스에 있는 모든 디스크들을 공평하게 사용할 수 있도록 저장된 내용을 재배치한다. 디스크 스페이스 관리에 대한 자세한 내용은 "[제3장 TAS 디스크 스페이스 관리](#)"를 참고한다.

TAS는 Tibero의 데이터에 대한 미러링 기능을 제공한다. 크게 2개의 복제본을 가지는 2-way 방식(NORMAL option)과 3개의 복제본을 가지는 3-way(HIGH option)방식을 지원한다. 별도의 미러링 솔루션을 사용하고 있다면 TAS의 미러링 기능을 사용하지 않을 수도(EXTERNAL option) 있다.

1.2. TAS 개념

본 절에서는 TAS를 이해하는데 필요한 주요 개념들에 대해 설명한다.

- [TAS 인스턴스](#)
- [TAS 디스크 스페이스](#)
- [미러링과 실패 그룹](#)
- [TAS 디스크](#)
- [TAS 파일](#)

1.2.1. TAS 인스턴스

TAS는 Tibero를 기반으로 만들어졌다. 그러므로 TAS 인스턴스를 기동하면 Tibero와 거의 동일한 프로세스들이 실행된다. 하지만 TAS는 데이터베이스보다 적은 양의 일을 수행하므로 시스템 자원을 거의 사용하지 않는다. TAS 인스턴스 관리에 대한 자세한 내용은 [“제2장 TAS 인스턴스 관리”](#)를 참고한다.


TAS는 디스크 스페이스와 파일 정보등을 기록하기 위한 메타 데이터를 첫 번째 디스크 스페이스에 저장하고 관리한다.

TAS 메타 데이터는 다음과 같은 정보들을 저장한다.

- 디스크 스페이스에 속한 디스크
- 디스크 공간 할당 정보
- 파일과 파일의 별칭
- 파일의 익스텐트 정보
- TAS 메타 데이터를 위한 로그

다음 그림은 TAS 인스턴스와 Tibero, 디스크 사이의 관계를 보여준다. Tibero는 TAS를 통해서 파일을 읽고 쓰는 것이 아니라, 파일의 메타 정보를 사용해서 직접 디스크를 읽고 쓴다. 그러기 위해 Tibero는 TAS로부터 파일의 메타 정보를 받아온다.


[그림 1.1] TAS를 사용한 Tibero 구성



TAS는 공유 디스크를 사용하기 위한 클러스터링 기능을 제공한다. 하나의 디스크 스페이스는 하나의 Tibero 인스턴스만 사용할 수 있다. 여러 Tibero 인스턴스가 하나의 디스크 스페이스를 사용하려면 해당 인스턴스들을 TAC로 구성해야 한다.

다음은 클러스터 기능을 사용한 Tibero와 TAS의 구성을 설명한다.

[그림 1.2] TAS 클러스터링 기능을 사용한 Tibero와 TAC 구성



1.2.2. TAS 디스크 스페이스

디스크 스페이스는 여러 개의 디스크들로 이루어져있다. 각각의 디스크 스페이스는 해당 디스크 스페이스를 관리하는데 필요한 메타 데이터와 데이터베이스에서 사용하는 파일들을 저장하고있다. 디스크 스페이스 관리에 대한 자세한 내용은 “제3장 TAS 디스크 스페이스 관리”를 참고한다.

1.2.3. 미러링과 실패 그룹

TAS는 디스크 스페이스에 저장된 데이터에 대한 미러링 기능을 제공한다. 미러링은 데이터의 복사본을 여러 디스크에 저장하여 데이터를 보호하는 방법이다.

미러링 기능을 사용하기 위해 디스크 스페이스를 생성할 때 다음과 같은 중복 레벨을 설정할 수 있다.

레벨	미러링 구분
NORMAL	2-way 미러링
HIGH	3-way 미러링
EXTERNAL	미러링하지 않음

참고

디스크 스페이스를 **EXTERNAL** 중복 레벨로 생성한 경우 해당 디스크 스페이스는 미러링과 관련된 모든 기능을 사용할 수 없다.

미러링된 파일에서 사용할 익스텐트를 할당할 때 파일의 중복 레벨에 따라 익스텐트를 여러 개(2개 또는 3개)를 할당한다. 이때 각 익스텐트를 할당할 디스크를 서로 다른 **실패 그룹**에서 선택한다. 이렇게 함으로

써 특정 실패 그룹에 속한 디스크 혹은 실패 그룹 전체에 장애가 발생하더라도 데이터 손실이 없으며, 해당 디스크 스페이스에 대한 서비스를 중단 없이 제공할 수 있다.

실패 그룹은 디스크 스페이스를 생성할 때 정의하며, 생성할 때 설정한 중복 레벨은 나중에 변경할 수 없다. 실패 그룹 정의를 생략하면 자동으로 각 디스크를 실패 그룹으로 정의한다. 중복 레벨이 **NORMAL**, **HIGH**인 디스크 스페이스는 각각 최소 2개, 3개의 실패 그룹을 정의해야 한다. 중복 레벨이 **EXTERNAL**인 디스크 스페이스는 실패 그룹을 사용하지 않는다. 각 실패 그룹의 디스크 총량을 비슷하게 설정해야 디스크 공간을 더 효율적으로 사용할 수 있다.

1.2.4. TAS 디스크

TAS는 다음 디스크 장치들을 TAS 디스크로 사용할 수 있다.

- 디스크 전체
- 디스크 파티션
- 논리 볼륨

참고

위는 모두 OS 입장에서 I/O가 가능한 LUN의 형태로 보여지는 존재이다. 위의 3가지 타입에 대하여 모두 지원가능하다. 현재 Active Storage는 Linux, AIX 운영체제를 지원하고 있다.

디스크나 Physical Volume에 대한 권한 문제는 **udev**를 통하여 디바이스 노드를 생성하여 해결할 수 있다.

SAN 스토리지 상에서 처음부터 LUN으로 나뉜 디스크에 대해서는 클러스터링 S/W 및 GFS2 없이 TAS 클러스터 구성이 가능하다.

TAS 클러스터 구성할 때 동일한 디스크가 각 노드에서 서로 다른 이름으로 설정되어도 TAS 디스크로 사용할 수 있다. 예를 들어 같은 디스크라도 CLVM이 없다면 1번 node에서 /dev/hdisk1로 보이고 2번 node에서 /dev/hdisk2로 보일 수 있는데 TAS로 구성할 때 이러한 환경에서도 정상적으로 DB를 구성할 수 있다. disk string을 통하여 이러한 TAS 디스크를 검색하게 되므로 클러스터에 참여하는 노드들이 필요한 disk/raw device를 볼 수 있도록만 설정해 주면 된다.

TAS는 파일의 내용을 디스크 스페이스에 속한 모든 디스크들에 분산 저장한다. 이러한 저장 방식은 디스크 스페이스에 속한 모든 디스크들의 공간을 균일하게 사용하도록 하며, 모든 디스크들에 동일한 입출력 부하가 가해지도록 한다. 그러므로 디스크 스페이스를 구성하는 TAS 디스크들은 물리적으로 서로 다른 디스크 장치여야 한다. RAID로 Logical Volume 구성할 때 striping size가 TAS의 AU size의 배수가 되도록 하는 것을 권장한다. 이렇게 해야 디스크의 striping 단위와 TAS의 striping 단위의 align이 맞게 되어 성능이 향상된다.

할당 단위

디스크 스페이스에 속한 모든 디스크들의 공간은 할당 단위로 나누어진다. 할당 단위는 디스크 스페이스에서 공간 할당에 사용하는 기본 단위이다. 하나의 파일 익스텐트는 한 개 혹은 여러 개의 할당 단위를 사용하며, 하나의 파일은 한 개 혹은 여러 개의 익스텐트를 사용한다.

디스크 스페이스에서 사용할 할당 단위의 크기는 디스크 스페이스를 생성할 때 **AU_SIZE**속성으로 설정할 수 있으며, 설정 가능한 값은 1, 2, 4, 8, 16, 32 또는 64MB이다.

1.2.5. TAS 파일

TAS의 디스크 스페이스에 저장된 파일들을 TAS 파일이라고 한다. Tiberio는 TAS에게 파일 정보를 요청하며, 이는 Tiberio가 일반 파일 시스템의 파일을 사용하는 것과 비슷하다.

TAS 파일의 이름은 '{디스크 스페이스 이름}...' 형태이며, 파일 정보에 포함되지 않고 별칭으로 관리한다.

익스텐트(Extent)

TAS 파일들은 익스텐트들의 집합으로 디스크 스페이스에 저장된다. 각 익스텐트는 디스크 스페이스에 속한 각 디스크에 저장되어있으며, 한 개 혹은 여러 개의 할당 단위를 사용한다. TAS는 큰 크기의 파일을 지원하기 위해 동일 파일 내에서 파일 크기에 따라 익스텐트 크기를 변경한다.


익스텐트 크기를 변경하는 것은 파일 익스텐트 정보를 유지하기 위한 메모리 사용을 줄이는 효과도 있다. 익스텐트의 크기는 파일의 크기가 커짐에 따라 자동으로 커지게 된다. 파일 크기가 작을 때는 디스크 스페이스의 할당 단위(Allocation Unit, 이하 AU)와 동일하며, 파일 크기가 커지면 4AU나 16AU의 크기가 된다.

익스텐트 크기는 아래와 같이 변경된다.

파일의 익스텐트 개수	익스텐트 크기
20000개 이하	1AU
20000 ~ 40000	4AU
40000 개 이상	16AU

다음은 익스텐트와 할당 단위의 관계를 보여준다.

[그림 1.3] TAS 파일 할당



제2장 TAS 인스턴스 관리

본 장에서는 TAS의 초기화 파라미터 설정과 TAS 인스턴스를 기동하는 방법을 설명한다. 그리고 TAS를 사용하는 Tibero의 초기화 파라미터 설정과 데이터베이스 생성 방법을 설명한다.

2.1. TAS 초기화 파라미터 설정

LISTENER_PORT, MAX_SESSION_COUNT, MEMORY_TARGET, TOTAL_SHM_SIZE를 시스템 구성에 맞게 설정한다.

참고

기본 초기화 파라미터 설정은 "Tibero 참조 안내서"를 참고한다.

추가로 다음 초기화 파라미터들을 설정한다.

파라미터	설명
INSTANCE_TYPE	문자열 타입의 값으로 다음 중에 설정한다. - 타입 : 문자열 - 기본값 : "TIBERO" - 설정 가능한 값 : "TIBERO" "AS" "ACTIVE_STORAGE"
AS_DISKSTRING	TAS 디스크로 사용할 디스크 장치들의 경로를 설정한다. - 타입 : 문자열 - 기본값 : "" - 설정 가능한 값 : 디스크 장치 경로

다음은 파라미터로 설정 가능한 형태에 대한 예제이다.

- 디스크 한 개를 지정하는 경우

```
"/devs/disk1"
```

- 디스크 한 개 이상을 사용하는 경우(콤마로 구분)

```
"/devs/disk1,/devs/disk2"
```

- 디스크 한 개 이상을 패턴으로 지정하는 경우

```
"/devs/disk*"
```

- 경로 제일 앞에 '?' 문자를 사용하면, TAS의 홈 디렉터리로 치환한다.

```
"?/devs/disk*"
```

다음 초기화 파라미터들은 필요에 따라 설정한다.

파라미터	설명
AS_ALLOW_ONLY_RAW_DISKS	'N'으로 설정할 경우 일반 파일 시스템에 있는 파일을 TAS 디스크로 사용할 디스크 장치로 인식하도록 한다. – 타입 : 참, 거짓 값 – 기본값 : Y – 설정 가능한 값 : Y N
AS_WTHR_CNT	TAS 인스턴스를 기동할 때 생성할 리밸런스 스레드 수를 설정한다. 리밸런스 작업 또는 리싱크로나이제이션 작업을 담당한다. – 타입 : 정수 – 기본값 : 10 – 설정 가능한 값 : 양수

2.2. TAS 인스턴스 관리

본 절에서는 TAS 인스턴스를 관리하는 방법에 대해서 설명한다.

2.2.1. 기동 전 준비 사항

- TB_SID, TB_HOME 환경변수를 설정한다.
- tbsql을 사용한 접속을 위해 \$TB_HOME/client/config/tbdsn.tbr 파일에 TAS 접속 정보를 설정한다.
- TAS 인스턴스 설정을 위한 tip 파일을 작성한다.
- TAS 사용을 위해서 최소 한 개 이상의 디스크 장치가 필요하다.
- TAS 클러스터링 기능을 사용하려면 최소 한 개 이상의 공유 디스크가 필요하다.

2.2.2. TAS 기동

본 절에서는 TAS 인스턴스를 기동하는데 필요한 환경설정을 예제 파일로 설명한다.

예제의 tip 파일을 사용하는 TAS 인스턴스는 `"/devs/disk*"`에 해당하는 모든 디스크 장치들을 TAS 디스크로 사용한다.

[예 2.1] TAS 인스턴스 tip 파일 예제

```
LISTENER_PORT=9620
MAX_SESSION_COUNT=100

MEMORY_TARGET=2G
TOTAL_SHM_SIZE=1G

INSTANCE_TYPE=AS
AS_DISKSTRING="/devs/disk*"
```

TAS 인스턴스를 최초로 기동할 때 **NOMOUNT** 모드로 기동해야한다. 이는 TAS 설치를 위하여 최초의 디스크 스페이스를 생성하기 위함이다.

```
[TB_SID=as]$ tbboot nomount
```

NOMOUNT 모드로 기동한 TAS 인스턴스에 `tbsql`로 접속한 후 `CREATE DISKSPACE` SQL 문으로 기본 디스크 스페이스를 생성한다.

아래의 DDL 구문은 `CREATE DISKSPACE` 예제이다.

```
$ CREATE DISKSPACE ds0 NORMAL REDUNDANCY
FAILGROUP fg1 DISK
'/devs/disk101' NAME disk101,
'/devs/disk102' NAME disk102,
'/devs/disk103' NAME disk103,
'/devs/disk104' NAME disk104
FAILGROUP fg2 DISK
'/devs/disk201' NAME disk201,
'/devs/disk202' NAME disk202,
'/devs/disk203' NAME disk203,
'/devs/disk204' NAME disk204
ATTRIBUTE 'AU_SIZE'='4M';
```

기본 디스크 스페이스 생성을 완료하면 TAS 인스턴스가 자동으로 종료된다. 기본 디스크 스페이스가 있으면 TAS 인스턴스를 **NORMAL** 모드로 기동할 수 있으며, 이 상태에서 디스크 스페이스를 추가로 생성해도 인스턴스가 종료되지 않는다. 디스크 스페이스 생성에 대한 자세한 내용은 [“3.2. 디스크 스페이스 생성”](#)을 참고한다.

다음 예제는 TAS 인스턴스 2개를 클러스터로 기동하는데 필요한 인스턴스별 tip 파일을 보여준다. 이 tip 파일을 사용하는 TAS 인스턴스들은 "/devs/disk*"에 해당하는 모든 공유 디스크 장치들을 TAS 디스크로 사용한다. CM_PORT에는 CM_TIP 파일의 CM_UI_PORT에 등록된 포트를 입력해야 한다.

[예 2.2] TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <as0.tip>

```
LISTENER_PORT=9620
MAX_SESSION_COUNT=100

MEMORY_TARGET=2G
TOTAL_SHM_SIZE=1G

INSTANCE_TYPE=AS
AS_DISKSTRING="/devs/disk*"

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=192.168.1.1
LOCAL_CLUSTER_PORT=20000
CM_CLUSTER_MODE=ACTIVE_SHARED
CM_PORT=20005
THREAD=0
```

[예 2.3] TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <cm0.tip>

```
CM_NAME=cm0
CM_UI_PORT=20005
CM_RESOUCE_FILE=/home/tibero/config/cm0_res.crf
```

[예 2.4] TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <as1.tip>

```
LISTENER_PORT=9620
MAX_SESSION_COUNT=100

MEMORY_TARGET=2G
TOTAL_SHM_SIZE=1G

INSTANCE_TYPE=AS
AS_DISKSTRING="/devs/disk*"

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=192.168.1.2
LOCAL_CLUSTER_PORT=20000
CM_CLUSTER_MODE=ACTIVE_SHARED
CM_PORT=20005
THREAD=1
```

[예 2.5] TAS 인스턴스 클러스터링 tip 파일 예제 : <cm1.tip>

```
CM_NAME=cm1
CM_UI_PORT=20005
CM_RESOURCE_FILE=/home/tibero/config/cm1_res.crf
```

TAS 인스턴스들을 클러스터로 기동하기 전에 먼저 하나의 TAS 인스턴스를 NOMOUNT 모드로 기동한 후 기본 디스크 스페이스를 생성해야 한다. 기본 디스크 스페이스를 생성한 후 TAS 인스턴스들의 클러스터링을 위한 TBCM을 기동하고 클러스터링을 위한 리소스를 아래 예제와 같이 추가한다.

클러스터 리소스를 추가할 때 cfile attribute의 경우 tip 파일 AS_DISKSTRING에 설정한 디스크 경로를 입력하되 앞에 '+'를 붙여주어야 TAS용 경로로 인식한다. as 리소스를 추가할 때에는 envfile attribute에 [예 2.6]과 같이 AS 바이너리를 실행하기 위해 필요한 환경설정용 파일을 미리 생성하고 이 파일의 경로를 입력해 주어야 한다. name attribute는 가동할 인스턴스의 TB_SID와 같아야 한다.

```
[CM_SID=cm0]$ tbcm -b # TBCM 기동
[CM_SID=cm0]$ cmrctl add network --name net0 --ipaddr 192.168.1.1 --portno 20010
[CM_SID=cm0]$ cmrctl add cluster --name cls0 --incnet net0 --cfile "+/devs/disk*"
[CM_SID=cm0]$ cmrctl start cluster --name cls0
[CM_SID=cm0]$ cmrctl add service --type as --name tas --cname cls0
[CM_SID=cm0]$ cmrctl add as --name as0 --svcname tas --envfile
"$TB_HOME/as0.profile" --dbhome "$TB_HOME"
```

[예 2.6] as 리소스 envfile attribute 환경설정용 파일 예제 : <as0.profile>

```
[CM_SID=cm0]$ cat $TB_HOME/as0.profile
export TB_SID=as0
```

참고

TBCM(Tibero Cluster Manager)에 대한 자세한 설명은 "Tibero 관리자 안내서"를 참고한다.

Cluster Manager가 필요한 이유는 가용성을 높이고 관리의 편의를 지원하기 위함이다. 이를 이용하면 여러 Active Storage 인스턴스 중 일부가 다운되더라도 지속적인 운영이 가능하다.

이제 TB_SID가 as0인 TAS 인스턴스를 기동할 수 있다.

```
[CM_SID=cm0]$ cmrctl start as --name as0 # 또는 [TB_SID=as0]$ tbboot
[CM_SID=cm0]$ cmrctl show # 리소스 정보 확인
```

TB_SID가 as1인 TAS 인스턴스를 기동하기 전에, 해당 인스턴스의 REDO 스레드를 추가해야 한다.

```
$ tbsql sys/tibero@as0
```

```
tbSQL 6
```

```
TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.
```

```
Connected to Tibero.
```

```
SQL> ALTER DISKSPACE ds0 ADD THREAD 1;
```

```
Diskspace altered.
```

여기서 ds0은 위에서 생성한 기본 디스크 스페이스의 이름이며, REDO 스레드 번호 1은 TB_SID가 as1인 TAS 인스턴스의 tip 파일 [예 2.4]에 있는 THREAD 초기화 파라미터 값과 동일해야 한다.

또한 as0을 기동할 때와 동일한 방식으로 TBCM을 기동하고 클러스터링을 위한 리소스를 아래와 같이 추가해주어야 한다. cm0 설정 때 추가해 주었던 서비스 리소스는 추가할 필요가 없다.

```
[CM_SID=cm1]$ tbcm -b # TBCM 기동
[CM_SID=cm1]$ cmrctl add network --name net1 --ipaddr 192.168.1.2 --portno 20010
[CM_SID=cm1]$ cmrctl add cluster --name cls0 --incnet net1 --cfile "+/devs/disk*"
[CM_SID=cm1]$ cmrctl start cluster --name cls0
[CM_SID=cm1]$ cmrctl add as --name as1 --svcname tas --envfile
"$TB_HOME/as1.profile" --dbhome "$TB_HOME"
```

[예 2.7] as 리소스 envfile attribute 환경설정용 파일 예제 : <as1.profile>

```
[CM_SID=cm1]$ cat $TB_HOME/as1.profile
export TB_SID=as1
```

이제 TB_SID가 as1인 TAS 인스턴스를 기동할 수 있다.

```
[CM_SID=cm1]$ cmrctl start as --name as1 # 또는 [TB_SID=as1]$ tbboot
[CM_SID=cm1]$ cmrctl show # 리소스 정보 확인
```

2.2.3. TAS 종료

종료할 TAS 인스턴스에 대해 **tbdown** 명령을 실행한다. 이때, 해당 TAS 인스턴스를 사용중인 모든 Tiberio 인스턴스들이 같이 종료된다.

참고

Tiberio 인스턴스가 사용 중인 TAS 인스턴스를 먼저 강제종료할 경우 Tiberio 인스턴스가 비정상 종료하므로 가급적 해당 Tiberio 인스턴스를 먼저 종료한 후 TAS 인스턴스를 종료한다.

2.3. Tibero 인스턴스 구성

Tibero 인스턴스가 TAS의 디스크 스페이스를 사용하려면 다음 초기화 파라미터를 Tibero의 tip 파일에 설정한다.

파라미터	설명
USE_ACTIVE_STORAGE	Active Storage 파일 사용 여부를 결정한다. 'Y'로 설정한다. - 타입 : 참, 거짓 값 - 기본값 : N - 설정 가능한 값 : Y N
AS_ADDR	Tibero 인스턴스가 사용할 TAS 인스턴스의 IP 주소를 설정한다. - 타입 : 문자열 - 기본값 : "127.0.0.1" - 설정 가능한 값 : IP 주소 문자열
AS_PORT	Tibero 인스턴스가 사용할 TAS 인스턴스의 'LISTENER_PORT' 값으로 설정한다. - 타입 : 정수 - 기본값 : 0 - 설정 가능한 값 : 1024 ~ 65535

다음은 TAS 인스턴스를 사용하는 Tibero 인스턴스를 기동하는데 필요한 tip 파일을 보여준다. 이 tip 파일을 사용하는 Tibero 인스턴스는 디스크 스페이스 ds0에 컨트롤 파일을 저장한다.

[예 2.8] TAS 인스턴스를 사용하는 Tibero 인스턴스 tip 파일 예제

```
DB_NAME=tibero
CONTROL_FILES="+DS0/c1.ctl"

LISTENER_PORT=8629
MAX_SESSION_COUNT=20

TOTAL_SHM_SIZE=1G
MEMORY_TARGET=2G

USE_ACTIVE_STORAGE=Y
AS_PORT=9620
```

DB_CREATE_FILE_DEST 초기화 파라미터를 '+{디스크 스페이스 이름}'으로 설정할 경우 LOG_ARCHIVE_DEST, PSM_SHLIB_DIR, JAVA_CLASS_PATH 초기화 파라미터들을 직접 설정하지 않으면 기본값이 DB_CREATE_FILE_DEST의 하위 디렉터리로 설정된다. 현재 TAS는 디렉터리를 지원하지 않으므로 해당 초기화 파라미터들을 아래와 같이 직접 설정해야 한다.

```
DB_CREATE_FILE_DEST="+DS0"
LOG_ARCHIVE_DEST="/home/tibero/database/tibero/archive/"
PSM_SHLIB_DIR="/home/tibero/database/tibero/psm/"
JAVA_CLASS_PATH="/home/tibero/database/tibero/java/"
```

다음 예제는 TAS 파일을 사용하는 Tibero 인스턴스의 데이터베이스 생성을 보여준다. 데이터베이스를 구성하는 파일들 중 디스크 스페이스 ds0에 저장할 파일들의 경로를 '+DS0/...' 형태로 지정한다.

[예 2.9] TAS 파일을 사용하는 Tibero 인스턴스의 CREATE DATABASE 예제

```
CREATE DATABASE "tibero"
  USER SYS IDENTIFIED BY tibero
  MAXINSTANCES 8
  MAXDATAFILES 100
  CHARACTER SET MSWIN949
  LOGFILE GROUP 1 '+DS0/log0001.log' SIZE 100M,
            GROUP 2 '+DS0/log0002.log' SIZE 100M,
            GROUP 3 '+DS0/log0003.log' SIZE 100M
  MAXLOGGROUPS 255
  MAXLOGMEMBERS 8
  NOARCHIVELOG
  DATAFILE '+DS0/system001.dtf' SIZE 100M
            AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
  SYSSUB DATAFILE '+DS0/syssub001.dtf' SIZE 100M
            AUTOEXTEND ON NEXT 100M
  DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tmp
            TEMPFILE '+DS0/temp001.dtf' SIZE 100M
            AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
            EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
  UNDO TABLESPACE undo00
            DATAFILE '+DS0/undo001.dtf' SIZE 100M
            AUTOEXTEND ON NEXT 100M
            EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
  DEFAULT TABLESPACE usr
            DATAFILE '+DS0/usr001.dtf' SIZE 100M
            AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
            EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```

참고

Tibero 인스턴스의 초기화 파라미터 설정은 "Tibero 참조 안내서", 데이터베이스 생성 구문은 "Tibero SQL 참조 안내서"를 참고한다.

제3장 TAS 디스크 스페이스 관리

본 장에서는 TAS 디스크 스페이스를 관리하는 방법에 대해 설명한다.

3.1. 디스크 스페이스 속성

디스크 스페이스 속성은 디스크 스페이스 생성 또는 수정할 때 설정할 수 있다.

디스크 스페이스를 생성하는 경우 **AU_SIZE** 속성을 설정한다. 할당 단위와 익스텐트에 대한 자세한 정보는 “제1장 TAS 소개”의 “할당 단위”와 “익스텐트(Extent)”를 참고한다. 디스크 스페이스에 AU_SIZE를 설정하는 방법은 [예 3.1]를 참고한다.

3.2. 디스크 스페이스 생성

본 절에서는 디스크 스페이스 생성 방법을 설명한다.

디스크 스페이스에서 사용할 수 있는 디바이스는 다음과 같다.

- Character Device

물리 디스크 디바이스를 Character Device로 만들어 사용할 수 있다.

- Block Device

Linux의 경우 물리 디스크 디바이스를 Block Device로 만들어 사용할 수 있다. Linux 외의 OS의 경우 TAS가 Direct IO에 대한 검증을 하지 않으므로 OS 기능을 이용하여 Direct IO를 지정할 수 있는 경우에만 Block Device를 사용하는 것을 권장한다.

3.2.1. CREATE DISKSPACE SQL 문 사용

CREATE DISKSPACE SQL 문을 사용하여 디스크 스페이스를 생성할 수 있다.

디스크 스페이스를 생성할 때 다음의 사항들을 고려해야 한다. 자세한 내용은 “1.2.3. 미러링과 실패 그룹”을 참고한다.

- 중복 레벨

TAS의 미러링 기능을 사용하기 위해 디스크 중복 레벨을 설정한다.

- 실패 그룹 정의

실패 그룹을 설정할 수 있다. 실패 그룹을 나누게 되면, 하나의 실패 그룹에 문제가 발생해도 서비스를 유지할 수 있다. 실패 그룹을 설정하게 되면 미러링을 사용할 때 복제본을 서로 다른 실패 그룹에 만든다. 실패 그룹을 설정하지 않으면 각 디스크가 실패 그룹이 된다.

- 디스크 스페이스 속성

할당 단위 크기 등의 속성을 설정할 수 있다.

TAS는 각 디스크 장치의 크기를 자동으로 인식한다. 만약 디스크 장치의 크기를 자동으로 인식하지 못했거나 디스크 장치의 사용 공간을 제한하려면, 디스크 스페이스를 생성할 때 디스크에 **SIZE** 절을 사용할 수 있다. 또한 **NAME** 절을 사용하여 디스크에 이름을 부여할 수 있다.

```
...  
'/devs/disk101' NAME disk101 SIZE 1TB,  
...
```

디스크 크기와 이름 정보는 **V\$AS_DISK** 뷰로 확인할 수 있다.

3.2.2. 예제

다음은 중복 레벨이 **NORMAL**이고 실패 그룹 **fg1**, **fg2**가 있는 디스크 스페이스 **ds0**을 만든다. 이때 **AS_DISKSTRING** 초기화 파라미터를 **"/devs/disk*"**로 설정하여 발견한 디스크 장치들을 **TAS** 디스크로 사용한다.

[예 3.1] 디스크 스페이스 ds0 생성

```
CREATE DISKSPACE ds0 NORMAL REDUNDANCY  
  FAILGROUP fg1 DISK  
    '/devs/disk101' NAME disk101,  
    '/devs/disk102' NAME disk102,  
    '/devs/disk103' NAME disk103,  
    '/devs/disk104' NAME disk104  
  FAILGROUP fg2 DISK  
    '/devs/disk201' NAME disk201,  
    '/devs/disk202' NAME disk202,  
    '/devs/disk203' NAME disk203,  
    '/devs/disk204' NAME disk204  
  ATTRIBUTE 'AU_SIZE'='4M';
```

위 예제에서 **NAME** 절을 사용해서 각 디스크에 이름을 부여했다. 직접 디스크 이름을 부여하지 않으면 "{디스크 스페이스 이름}_####" 형태의 기본 이름을 부여하며, "####"은 디스크 스페이스 내에서의 디스크 번호이다. 또한 **AU_SIZE** 속성으로 할당 단위의 크기를 **4MB**로 설정했다. 디스크 스페이스를 생성할 때 설정한 할당 단위 크기는 **V\$AS_DISKSPACE** 뷰로 확인할 수 있다.

3.3. 디스크 스페이스 수정

ALTER DISKSPACE 문으로 디스크 스페이스 설정을 수정할 수 있다. 디스크 스페이스 서비스를 제공하면서 디스크를 디스크 스페이스에 추가하거나 디스크 스페이스로부터 제거할 수 있으며, **디스크 스페이스 리밸런싱**을 수행할 수 있다.

디스크 추가/제거를 수행해도 바로 디스크 스페이스에 반영하는 것은 아니다. 이는 기존 디스크들의 데이터를 추가할 디스크에 재배치해야 모든 디스크를 공평하게 사용할 수 있으며, 제거할 디스크의 데이터를 남은 디스크들에 재배치해야 데이터 손실을 방지할 수 있기 때문이다. 이와 같이 디스크 스페이스에 있는 데이터를 디스크에 공평하게 재배치하는 과정을 리밸런싱이라고 한다. 디스크 추가/제거는 디스크 스페이스 리밸런싱을 통해 디스크 스페이스에 반영된다.

3.3.1. 디스크 추가

ALTER DISKSPACE 문의 ADD 절을 사용해서 디스크를 디스크 스페이스에 추가할 수 있다. ADD 절에는 CREATE DISKSPACE 문에서 사용했던 실패 그룹과 디스크 관련 절을 그대로 사용한다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0에 디스크를 추가하는 SQL 문을 보여준다. 이 예제에서는 새로운 디스크 장치 '/devs/disk105'와 '/devs/disk106'을 디스크 스페이스 ds0의 실패 그룹 fg1에 추가한다. 또한 REBALANCE 절로 디스크 추가와 동시에 디스크 스페이스 리밸런싱을 수행하도록 한다.

[예 3.2] 디스크 스페이스 ds0에 디스크 추가

```
ALTER DISKSPACE ds0
  ADD FAILGROUP fg1 DISK
    '/devs/disk105' NAME disk105,
    '/devs/disk106' NAME disk106
  REBALANCE;
```

3.3.2. 디스크 제거

ALTER DISKSPACE 문의 DROP 절을 사용해서 디스크를 디스크 스페이스에서 제거할 수 있다.

다음은 디스크 스페이스 ds0에서 디스크를 제거하는 SQL 문이다. 이 예제에서는 디스크 disk105와 disk106을 디스크 스페이스 ds0에서 제거한다.

[예 3.3] 디스크 스페이스 ds0에서 디스크 제거

```
ALTER DISKSPACE ds0 DROP DISK disk105;
ALTER DISKSPACE ds0 DROP DISK disk106;
```

디스크 고장 등으로 인해 디스크 상태가 FAIL일 때는 FORCE 옵션을 이용해 디스크를 제거할 수 있다.

다음 예제는 FAIL 상태인 디스크를 제거하는 SQL 문이다.

[예 3.4] 디스크 스페이스 ds0에서 FAIL 상태인 디스크를 제거

```
ALTER DISKSPACE ds0 DROP DISK disk105 FORCE;
```

디스크 스페이스에서 특정 실패 그룹에 속한 모든 디스크들을 제거할 수 있다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0의 실패 그룹 fg1에 속한 모든 디스크들을 제거하는 SQL 문이다.

[예 3.5] 디스크 스페이스 ds0에서 실패 그룹 fg1의 디스크들 제거

```
ALTER DISKSPACE ds0 DROP DISKS IN FAILGROUP fg1;
```

디스크 추가/제거를 한 문장의 SQL 로 수행할 수 있다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0에서 디스크 disk204를 제거하고, 디스크 장치 '/devs/disk205'를 디스크 스페이스 ds0의 실패 그룹 fg2에 추가한다.

[예 3.6] 디스크 스페이스 ds0에 디스크 추가/제거

```
ALTER DISKSPACE ds0  
  DROP DISK disk204  
  ADD FAILGROUP fg2 DISK '/devs/disk205' NAME disk205;
```

3.3.3. 디스크 추가/제거 준비상태 취소

ALTER DISKSPACE 문의 UNPREPARE 절을 통해서 디스크 추가/제거 준비상태를 취소할 수 있다.

PREPARE_DROP 상태의 디스크는 ONLINE으로 PREPARE_FORCE 상태의 디스크는 FAIL로 PREPARE_ADD 상태의 디스크는 UNUSED로 되돌려 준다. PREPARE 상태는 **rebalance** 명령을 내리기 전 대기 상태를 의미하므로 rebalance 명령이 내려진 이후에는 **UNPREPARE** 명령어로 복구하는 것이 불가능하다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0에서 PREPARE_DROP 상태의 disk105를 ONLINE으로 복구하는 명령어이다.

[예 3.7] 디스크 스페이스 ds0에 PREPARE_DROP상태의 디스크를 ONLINE으로 복구

```
ALTER DISKSPACE ds0 UNPREPARE DISK disk105;
```

3.3.4. 디스크 스페이스 리밸런싱

디스크 추가/제거와 동시에 리밸런싱을 수행하지 않은 경우와 같이 리밸런싱이 수동으로 필요한 경우 다음과 같이 리밸런싱을 수동으로 수행할 수 있다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0의 리밸런싱을 수행하는 SQL 문을 보여준다.

[예 3.8] 디스크 스페이스 ds0 리밸런싱 (1)

```
ALTER DISKSPACE ds0 REBALANCE;
```

리밸런스 SQL 문에 WAIT를 붙여주면 리밸런싱이 끝나기를 기다릴 수 있다.

[예 3.9] 디스크 스페이스 ds0 리밸런싱 (2)

```
ALTER DISKSPACE ds0 REBALANCE WAIT;
```

리밸런스 SQL 문에 FORCE를 붙여주면 추가/삭제되는 디스크가 없더라도 강제로 리밸런스 작업을 수행한다. 이 옵션을 사용하는 경우 이동시키는 익스텐트의 양이 많아 수행 시간이 길어진다.

V\$AS_DISK 뷰에서 디스크의 상태를 조회함으로써 리밸런싱이 완료되었는지 확인할 수 있으며, **V\$AS_OPERATION** 뷰에서 진행 중인 리밸런스 작업을 확인할 수 있다.

3.3.5. 파일 삭제

ALTER DISKSPACE 문의 DROP 절을 사용해서 디스크 스페이스에 존재하는 파일을 삭제할 수 있다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0에서 파일을 삭제하는 SQL 문을 보여준다. 이 예제에서는 파일의 경로가 +DS0/file000.dtf인 파일을 디스크 스페이스 ds0에서 삭제한다.

[예 3.10] 디스크 스페이스 ds0에서 파일 삭제

```
ALTER DISKSPACE ds0 DROP FILE '+DS0/file000.dtf';
```

또한 파일 경로를 콤마(,)로 구분하여 여러 개의 파일을 동시에 디스크 스페이스에서 삭제할 수 있다.

다음 예제는 디스크 스페이스 ds0에서 여러 파일을 한 번에 삭제하는 SQL 문을 보여준다. 이 예제에서는 파일의 경로가 +DS0/file000.dtf인 파일과 +DS0/file001.dtf인 파일을 디스크 스페이스 ds0에서 삭제한다.

[예 3.11] 디스크 스페이스 ds0에서 여러 파일 삭제

```
ALTER DISKSPACE ds0 DROP FILE '+DS0/file000.dtf', '+DS0/file001.dtf';
```

3.4. 디스크 스페이스 삭제

DROP DISKSPACE 문을 사용해서 디스크 스페이스를 삭제할 수 있다. 다음 예제는 디스크 스페이스 ds0을 삭제하는 SQL 문을 보여준다.

[예 3.12] 디스크 스페이스 ds0 삭제

```
DROP DISKSPACE ds0;
```


제4장 TAS 정보 조회

본 장에서는 동적 뷰를 사용해서 TAS 정보를 조회하는 방법에 대해 설명한다.

4.1. TAS 디스크 스페이스 정보 관련 뷰

TAS 디스크 스페이스 정보를 보기위해 다음의 뷰들을 사용할 수 있다.

해당 뷰들은 TAS 인스턴스에서만 조회할 수 있다.

뷰	설명
V\$AS_ALIAS	TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 있는 모든 별칭이다.
V\$AS_DISK	TAS 인스턴스가 발견한 모든 디스크이다.
V\$AS_DISKSPACE	TAS 인스턴스가 발견한 모든 디스크 스페이스이다.
V\$AS_OPERATION	TAS가 진행 중인 모든 작업을 보여준다.
V\$AS_EXTENT_MAP	TAS 인스턴스가 관리하고 있는 모든 익스텐트들의 물리적인 위치 정보를 담고 있다.
V\$AS_FILE	TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 있는 모든 파일이다.

V\$AS_* 뷰들을 조회할 때 디스크 스페이스 번호가 이전과 동일하지 않을 수 있다. 이는 디스크 스페이스를 마운트할 때 디스크 스페이스 번호를 부여하기 때문이다.

4.1.1. V\$AS_ALIAS

V\$AS_ALIAS 뷰는 TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 있는 모든 별칭을 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
NAME	VARCHAR(48)	별칭이다.
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	별칭이 속한 디스크 스페이스 번호이다.
FILE_NUMBER	NUMBER	별칭에 해당하는 파일 번호이다.
FILE_INCARNATION	NUMBER	별칭에 해당하는 파일의 인카네이션 번호이다.
ALIAS_INCARNATION	NUMBER	별칭의 인카네이션 번호이다.

4.1.2. V\$AS_DISK

V\$AS_DISK 뷰는 TAS 인스턴스가 발견한 모든 디스크를 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	디스크가 속한 디스크 스페이스 번호이다.
DISK_NUMBER	NUMBER	디스크 스페이스 내에서의 디스크 번호이다.
STATE	VARCHAR(16)	디스크의 상태를 나타낸다. – ONLINE: 디스크가 사용 중이다. – NOT_USED: 디스크 스페이스에 사용되지 않는 디스크를 나타낸다. 이 경우 디스크 스페이스 번호를 255로 표시한다. – PREPARE_ADD: 디스크가 추가될 예정이다. 리밸런싱이 시작되기 전까지 실제로 디스크가 사용되지 않는다. – PREPARE_DROP: 디스크가 제거될 예정이다. 리밸런싱이 완료되기 전까지는 ONLINE 상태와 마찬가지로 디스크가 사용된다. – PREPARE_FORCE: 디스크가 제거될 예정이다. 리밸런싱 중에 실제로 디스크를 사용하지 않는다. – ADDING: 리밸런싱을 통해 디스크가 추가되고 있는 중이다. – DROPPING: 리밸런싱을 통해 디스크가 제거되고 있는 중이다. – FORCING: 리밸런싱을 통해 디스크가 제거되고 있는 중이다. – SYNC: 일시적인 디스크 장애로 인해 반영되지 못한 변경사항을 최신의 상태로 동기화하는 중이다. – FAIL: 디스크에 장애가 발생했거나 디스크를 강제로 오프라인 시킨 상태이다.
OS_MB	NUMBER	OS가 인식하는 디스크 크기이다.
TOTAL_MB	NUMBER	디스크 크기이다.
FREE_MB	NUMBER	디스크에 남은 공간이다.
NAME	VARCHAR(48)	디스크 이름이다.
FAILGROUP	VARCHAR(48)	디스크가 속한 실패 그룹 이름이다.

컬럼	데이터 타입	설명
PATH	VARCHAR(256)	디스크 경로이다.
CREATE_DATE	DATE	디스크가 디스크 스페이스에 추가된 날짜이다.

4.1.3. V\$AS_DISKSPACE

V\$AS_DISKSPACE 뷰는 TAS 인스턴스가 발견한 모든 디스크 스페이스를 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	디스크 스페이스에 부여한 번호이다.
NAME	VARCHAR(48)	디스크 스페이스 이름이다.
SECTOR_SIZE	NUMBER	물리적 블록 크기이다. (단위: Byte)
BLOCK_SIZE	NUMBER	TAS 메타 데이터 블록 크기이다. (단위: Byte)
ALLOCATION_UNIT_SIZE	NUMBER	할당 단위 크기이다. (단위: Byte)
STATE	VARCHAR(16)	TAS 인스턴스에서 디스크 스페이스 상태이다. – MOUNTING: 디스크 스페이스를 마운트하는 중이다. – CREATING: 디스크 스페이스를 생성하는 중이다. – MOUNT: 디스크 스페이스가 마운트된 상태이다.
TYPE	VARCHAR(8)	디스크 스페이스의 중복 레벨이다. – EXTERNAL: 디스크 스페이스의 사용자 파일을 중복 저장하지 않는다. – NORMAL: 디스크 스페이스의 사용자 파일을 최소 두 개 이상의 FAILGROUP에 중복 저장한다. – HIGH: 디스크 스페이스의 사용자 파일을 최소 세 개 이상의 FAILGROUP에 중복 저장한다.
TOTAL_MB	NUMBER	디스크 스페이스 크기이다.
FREE_MB	NUMBER	디스크 스페이스에 남은 공간이다.
REQUIRED_MIRROR_FREE_MB	NUMBER	디스크 장애 상황을 대비해 필요한 여분의 용량이다.
USABLE_FILE_MB	NUMBER	미러링을 고려했을 때 디스크 스페이스의 사용 가능 용량이다.

4.1.4. V\$AS_OPERATION

V\$AS_OPERATION 뷰는 TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 진행 중인 모든 작업을 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	파일이 속한 디스크 스페이스 번호이다.
OPERATION	VARCHAR(16)	현재 진행 중인 작업의 종류이다 – REBALANCE: 리밸런스 중이다. – SYNC: fail이었던 디스크를 sync 중이다. – SCRUB: file scrub 중이다.
STATE	VARCHAR(8)	작업의 현재 상태이다. 진행 중인 작업만 보여주므로 RUN 상태이다.
POWER	NUMBER	현재 별도로 operation의 power를 설정하는 기능은 미지원 상태이다. 기본값으로 10이 나타난다.
JOB_DONE	NUMBER	작업 완료된 extent 개수이다.
JOB_REMAIN	NUMBER	앞으로 작업해야 하는 남아있는 extent 개수이다.
JOB_TOTAL	NUMBER	작업의 전체 extent 개수이다.
EST_SPEED	NUMBER	작업의 예상 속도이다. (단위: extent/s)
EST_REMAIN_TIME	VARCHAR(32)	작업의 예상 남은 시간이다. (단위: s)

다음은 V\$AS_OPERATION으로 디스크 스페이스 ds0에서 진행 중인 rebalance 작업을 조회하는 예제이다.

[예 4.1] 진행 중인 작업 보기

```
SQL> SELECT diskspace_number, operation, job_remain, est_remain_time  
        FROM V$AS_OPERATION;
```

```
DISKSPACE_NUMBER OPERATION          JOB_REMAIN EST_REMAIN_TIME  
-----  
0 REBALANCE                          72          30.6  
  
1 row selected.
```

4.1.5. V\$AS_EXTENT_MAP

V\$AS_EXTENT_MAP 뷰는 TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 진행 중인 모든 작업을 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	파일이 속한 디스크 스페이스 번호이다.
FILE_NUMBER	NUMBER	디스크 스페이스 내에서의 파일 번호이다.
EXTENT_NUMBER	NUMBER	파일의 익스텐트 번호이다.
REDUN_NUMBER	NUMBER	익스텐트의 중복 저장 번호이다.
EXTENT_SIZE	NUMBER	익스텐트의 크기이다. (단위: AU)
DISK_NUMBER	NUMBER	익스텐트가 저장된 디스크 번호이다.
AU_NUMBER	NUMBER	익스텐트가 저장된 디스크에서 해당 익스텐트가 저장된 AU 위치이다.

4.1.6. V\$AS_FILE

V\$AS_FILE 뷰는 TAS 인스턴스가 마운트한 모든 디스크 스페이스에 있는 모든 파일을 보여준다.

컬럼	데이터 타입	설명
DISKSPACE_NUMBER	NUMBER	파일이 속한 디스크 스페이스 번호이다.
FILE_NUMBER	NUMBER	디스크 스페이스 내에서의 파일 번호이다.
INCARNATION	NUMBER	파일의 인카네이션 번호이다.
BLOCK_SIZE	NUMBER	파일의 블록 크기이다. (단위: Byte)
BYTES	NUMBER	파일의 byte 수이다.
TYPE	VARCHAR(8)	파일 타입이다. – DATA: 일반 데이터 파일이다. – CTRL: 컨트롤 파일이다. – CM: CM 파일이다.
REDUNDANCY	VARCHAR(8)	파일의 중복 레벨이다. – EXTERNAL: 파일을 중복 저장하지 않는다. – NORMAL: 파일을 최소 두 개 이상의 FAILGROUP에 중복 저장한다. – HIGH: 파일을 최소 세 개 이상의 FAILGROUP에 중복 저장한다.
STRIPED	VARCHAR(8)	스트라이핑 타입이다.

컬럼	데이터 타입	설명
		– COARSE: 파일이 AU 크기로 스트라이핑되어 저장된다. – FINE: 파일이 AU 크기의 8분의 1 크기로 스트라이핑되어 저장된다.

다음은 V\$AS_ALIAS와 V\$AS_DISK에서 모든 디스크 스페이스에 있는 모든 파일의 별칭, 번호, 그리고 크기를 조회하는 예제이다.

[예 4.2] 파일과 별칭 같이 보기

```
SQL> SELECT name, a.file_number, bytes
        FROM V$AS_ALIAS a, V$AS_FILE f
       WHERE a.file_number = f.file_number
        AND a.diskspace_number = f.diskspace_number;
```

NAME	FILE_NUMBER	BYTES
-----	-----	-----
c1.ctl	256	3145728
log001.log	257	52428800
log002.log	258	52428800
log003.log	259	52428800
system001.dtf	266	52428800
undo001.dtf	267	85983232
temp001.dtf	268	2097152
usr001.dtf	269	2097152

8 rows selected.

제5장 백업과 복구

본 장에서는 Tibero 복구 관리자(이하 RMGR)를 사용하여 TAS의 디스크 스페이스에 저장한 Tibero 데이터베이스 파일의 백업 및 복구 방법을 설명한다.

참고

RMGR에 대한 자세한 내용은 "Tibero 관리자 안내서"를 참고한다.

5.1. 백업

다음은 **tbrmgr** 명령을 사용해서 TAS 디스크 스페이스에 저장한 모든 데이터를 '/backupdir' 디렉터리에 백업하는 예이다.

[예 5.1] TAS 디스크 스페이스에 저장한 데이터 백업

```
tbrmgr backup -o /backupdir
```

5.2. 복구

다음은 **tbrmgr** 명령을 사용해서 TAS 디스크 스페이스에 모든 데이터를 '/backupdir' 디렉터리에 있는 백업본으로 복구하는 예이다.

[예 5.2] TAS 디스크 스페이스에 저장한 데이터 복구

```
tbrmgr recover -o /backupdir
```


제6장 커맨드라인 툴

본 장에서는 커맨드라인 툴 TASCMD를 사용하여 디스크 스페이스에 저장된 파일을 조회하고 관리하는 방법을 설명한다

6.1. 개요

TASCMD는 사용자가 간단한 명령어를 통해서 디스크 스페이스의 정보를 조회하고 디스크 스페이스에 저장된 파일을 조회 및 관리할 수 있도록 해준다. 또한 로컬 디렉터리에 있는 파일을 디스크 스페이스에 저장하거나 디스크 스페이스에 있는 파일을 로컬 디렉터리에 저장할 수 있도록 해준다. 사용자가 명령어를 입력하면 TASCMD는 TAS 인스턴스에 접속하여 필요한 정보 및 작업을 요청하게 된다.

6.2. TASCMD 실행

TASCMD를 실행할 때에 정보 및 작업을 요청할 TAS 인스턴스에 대한 접속 정보를 다음과 같이 인자로 주면 된다.

[예 6.1] TASCMD 실행 인자

```
tbascmd {port}

$ tbascmd 52000
ASCMD 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

ASCMD>
```

TASCMD는 입력한 포트 번호로 로컬의 TAS 인스턴스에 접속하게 된다. 포트 정보는 필수적으로 입력해 주어야 한다. 커맨드라인 툴을 실행하기 전에 접속할 TAS 인스턴스가 부팅되어 있어야 한다.

6.3. TASCMD 명령어

TASCMD를 통해 사용할 수 있는 명령어는 다음과 같다.

명령어	설명
<code>cd</code>	현재 경로를 변경한다.
<code>du</code>	현재 경로에 존재하는 파일들이 차지하는 디스크 공간의 크기를 보여주거나 디스크 스페이스들의 용량을 조회한다.

명령어	설명
<code>exit</code>	TASCMD를 종료한다.
<code>help</code>	명령어들에 대한 도움말을 조회한다.
<code>ls</code>	현재 경로에 있는 모든파일의 목록을 보여주거나 디스크 스페이스의 목록을 조회한다.
<code>lsds</code>	디스크 스페이스들에 대한 정보를 조회한다.
<code>pwd</code>	현재 경로를 조회한다.
<code>rm</code>	TAS 파일을 제거한다.
<code>cp</code>	TAS 파일을 복사하여 새로운 TAS 파일을 생성한다.
<code>cpfromlocal</code>	로컬 경로의 파일을 복사하여 TAS 파일을 생성한다.
<code>cptolocal</code>	TAS 파일을 복사하여 로컬 파일을 생성한다.

명령어에 파일이름이나 경로를 인수로 입력하는 경우에 그 경로를 절대 경로나 상대 경로로 입력할 수 있다.

- 절대 경로

절대 경로는 경로명 전체를 의미하며 다음과 같이 '+'로 시작하고 디스크 스페이스 이름과 디스크 스페이스 내에서의 경로가 명시된다

```
current path = +DS0
ASCMD> cd +DS0/d1/sample
current path = +DS0/d1/sample
```

- 상대 경로

상대 경로는 입력할 전체 경로명 중에서 현재 경로로 지정되지 않은 나머지 경로를 의미하는 것으로 결과적으로 상대 경로는 다음과 같이 현재 경로와 조합되어 명령어를 실행하는 데에 사용된다.

```
current path = +DS0
ASCMD> cd d1/sample
current path = +DS0/d1/sample
```

상대 경로를 사용하는 경우에 다음의 심볼을 사용할 수 있다.

심볼	설명
<code>"."</code>	현재 경로를 나타낸다.
<code>".."</code>	상위 경로(경로명에서 마지막 '/' 또는 현재 경로가 디스크 스페이스라면 최상위 경로인 '+')를 나타낸다.

다음과 같이 "."과 ".."뒤에 추가 경로를 입력해줄 수 있다.

```
current path = +DS0/d1
ASCMD> cd ../sample
```

```
current path = +DS0/d1/sample
ASCMD> cd ../example
current path = +DS0/d1/example
```

6.3.1. cd

cd 명령어를 통해 현재 경로를 변경할 수 있다.

- 사용법

```
cd {path}
```

인자	설명
<i>path</i>	절대 경로 및 상대 경로로 입력될 수 있으며 존재하는 경로라면 입력한 경로로 현재 경로가 변경된다.

6.3.2. du

du 명령어를 사용하여 지정한 경로에 존재하는 파일 또는 디렉터리가 차지하는 디스크 공간의 크기를 조회할 수 있다. 최상위 경로(+)에 대해 명령어를 실행하면 디스크 스페이스들의 용량과 남은 용량을 조회한다.

- 사용법

```
du [-a] [path]
```

인자	설명
-a	-a 옵션을 사용하는 경우 지정한 경로 뿐만 아니라 하위 디렉터리의 모든 파일에 대해 크기를 조회 한다.
<i>path</i>	<i>path</i> 는 필수적으로 입력될 필요는 없다. <i>path</i> 를 입력하지 않는다면 현재 경로에 대해서 명령어가 수행된다.

- 예제

du 명령어는 해당 경로에 있는 파일들의 크기를 보여줄 뿐만 아니라 미러링된 파일들을 고려한 크기도 조회한다.

다음 예제에 나타나는 mirror used mb가 이와 같이 mirroring을 고려한 파일 크기이다.

```
current path = +DS0/d0
ASCMD> du
File_name          Used_mb      Mirror used mb
```

f5.txt	12	24
f6.txt	2	4
f8.txt	9	18
Total mb	23	46

```
current path = +
```

```
ASCMD> du
```

diskspace name	Total_mb	Free_mb
DS0	3069	286
diskspace name	Total_mb	Free_mb
DS1	3069	2782
diskspace name	Total_mb	Free_mb
DS2	3069	2720

6.3.3. exit

exit 명령어를 입력하면 프로그램이 종료된다.

```
ASCMD> exit
```

6.3.4. help

help 명령어를 입력하면 사용할 수 있는 모든 명령어들에 대한 도움말이 출력된다.

```
ASCMD> help
```

6.3.5. ls

ls 명령어를 사용하여 지정한 경로의 파일들의 목록을 조회할 수 있다. 최상위 경로(+)에 대해 명령어를 실행하면 디스크 스페이스들의 목록을 조회한다.

- 사용법

```
ls [-a] [path]
```

인자	설명
-a	-a 옵션을 사용하는 경우 지정한 경로 뿐만 아니라 하위 디렉터리의 모든 파일 목록을 조회 한다.
path	path를 입력하지 않는다면 현재 경로에 대해서 명령어가 수행된다.

- 예제

다음은 ls 파일 목록 예제이다.

```
current path = +DS0/d0
ASCMD> ls
File_name
f5.txt
f6.txt
f8.txt
```

다음은 ls 디스크 스페이스 목록 예제이다.

```
current path = +
ASCMD> ls
DS0
DS1
DS2
```

6.3.6. lsds

디스크 스페이스들의 목록과 그 정보를 조회한다.

- 사용법

```
lsds
```

- 예제

다음 예제와 같이 디스크 스페이스들의 번호, 이름, 상태, 중복 레벨, 섹터 사이즈, 메타 블록 크기, 디스크 할당 단위의 크기, 총 용량, 여유 용량을 조회한다.

```
ASCMD> lsds
=====
Diskspace no.  Diskspace name
0              DS0
Status         Redun_type
MOUNT         NORMAL
Sector_size    Meta_blksize  au_size
512            8192          1048576
Total_mb       Free_mb
3069           286
=====
Diskspace no.  Diskspace name
1              DS1
Status         Redun_type
MOUNT         NORMAL
Sector_size    Meta_blksize  au_size
```

```

512          8192          1048576
Total_mb      Free_mb
3069          2782
=====
...

```

6.3.7. pwd

현재 경로를 조회한다.

- 사용법

```
pwd
```

- 예제

```

ASCMD> pwd
current path: +DS0/d0

```

6.3.8. rm

rm 명령어를 사용하면 TAS 파일을 제거할 수 있다.

- 사용법

```
rm {files}
```

인자	설명
<i>files</i>	<i>files</i> 는 상대 경로 및 절대 경로로 지정할 수 있으며 여러 파일의 이름을 입력하면 여러 파일을 동시에 제거할 수 있다.

- 예제

```

current path = +DS0/d0
ASCMD> ls
File_name
f5.txt
f6.txt
f8.txt
ASCMD> rm f5.txt
rm complete: +DS0/d0/f5.txt
ASCMD> ls
File_name

```

```
f6.txt
f8.txt
```

6.3.9. cp, cpfromlocal, cptolocal

cp 명령어를 사용하면 TAS 파일을 복사하여 새로운 TAS 파일을 생성할 수 있으며 cpfromlocal 명령어를 사용하면 로컬 파일을 복사하여 TAS 파일을 생성할 수 있다. cptolocal 명령어를 사용하면 TAS 파일을 로컬 파일로 복사할 수 있다. 생성할 파일명이 이미 존재한다면 복사를 수행을 하지않고 오류 메시지를 출력한다.

- 사용법

```
cp {infile} {outfile}
cpfromlocal {infile} {outfile}
cptolocal {infile} {outfile}
```

인자	설명
<i>infile, outfile</i>	infile과 outfile은 절대 경로와 상대 경로로 지정해 줄 수 있다. infile로 지정한 file을 복사하여 outfile을 생성한다. 또한 복사한 용량, 소요시간, 속도를 출력한다.

- 예제

```
current path = +DS0/d0
ASCMD> du
File_name          Used_mb      Mirror used mb
   f6.txt              2              4
   f8.txt              9             18

Total mb              11              22
ASCMD> cp f6.txt f5.txt
2097152 bytes (2.00 MB) copied, 0.079874 s, 26.255753 MB/s
ASCMD> du
File_name          Used_mb      Mirror used mb
   f5.txt              2              4
   f6.txt              2              4
   f8.txt              9             18

Total mb              13              26
```


Appendix A. Tibero 구성 예제

본 장에서는 TAS를 이용해 Tibero를 구성하는 방법을 모범 예제(best practice)를 통해 설명한다.

예제는 Linux x86_64를 기준으로 작성되었으며, TAS와 Tibero에서 수행하는 SQL을 제외한 명령은 설치를 원하는 운영체제에 맞게 변경해서 수행해야 한다.

참고

본 장에서 설명하는 예제는 모범 예제(best practice)일 뿐 최소 권장 사양이 아니다. 최소 권장 사양은 "Tibero 설치 안내서"를 참고한다. 그리고 현재 윈도우 운영체제에서의 설치는 지원하지 않고 있다.

A.1. 설치 준비

본 절에서는 데이터베이스 구성 전 준비할 사항들에 대해 설명한다.

A.1.1. 설치 환경

다음은 본 구성 예제에서 사용할 설치 환경을 나타낸 표이다.

항목	값
노드 갯수	2
노드 내부 IP	100.100.100.11, 100.100.100.12
TAS용 PORT	9620
TAS용 CM PORT	20005
TAS용 LOCAL CLUSTER PORT	20000
공유 디스크 갯수	4
공유 디스크 크기	각 512GB
공유 디스크 경로	/dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde, /dev/sdf
설치 계정	dba
Tibero 설치 경로	/home/dba/tibero

- 구성에 사용할 바이너리는 이미 해당 경로에 설치된 것으로 가정한다.
- 각 노드에서 보이는 공유 디스크의 경로는 같은 것으로 가정한다.

A.1.2. 디스크 준비

다음은 설치 대상 공유 디스크를 준비하는 과정으로, 모든 노드에서 똑같이 수행한다.

각 디스크의 권한 또는 소유권을 변경해 직접 사용해도 되지만 재부팅시 디스크 이름이 변경되는 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 문제를 예방하기 위해 `udev`를 사용하여 디바이스 노드를 구성하는 방법을 권고한다. 아래 예제에서는 `udev`를 사용하여 구성된 디바이스 노드를 통해 `TAS`를 설치하는 방법으로 작성되어 있다.

아래는 `udev`를 사용하여 구성된 디바이스 노드의 예제이다

```
$ ls -al /dev/disk*
lrwxrwxrwx. 1 root root      3 Aug 13 19:50 /dev/disk0 -> sdc
lrwxrwxrwx. 1 root root      3 Aug 13 19:50 /dev/disk1 -> sdd
lrwxrwxrwx. 1 root root      3 Aug 13 19:50 /dev/disk2 -> sde
lrwxrwxrwx. 1 root root      3 Aug 13 19:50 /dev/disk3 -> sdf
$ ls -l /dev/sd*
brw-rw----. 1 root disk  8,   0 Jul 13 11:20 /dev/sda
brw-rw----. 1 root disk  8,  16 Jul 13 11:20 /dev/sdb
brw----- . 1 dba disk  8,  32 Jul 13 11:20 /dev/sdc
brw----- . 1 dba disk  8,  48 Jul 13 11:20 /dev/sdd
brw----- . 1 dba disk  8,  64 Jul 13 11:20 /dev/sde
brw----- . 1 dba disk  8,  80 Jul 13 11:20 /dev/sdf
```

위의 예제에서 `/dev/disk*`로 나타나는 링크들은 `udev` rules에 따라 생성된 symbolic link이다.

다음은 디바이스 노드를 구성하기 위한 `udev` rules 파일의 예제이다.

```
$ cat /etc/udev/rules.d/as-disk.rules
KERNEL=="sd?", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/lib/udev/scsi_id -g -u -d %N",
RESULT=="35000c50087de8480", SYMLINK+="disk0", OWNER="dba", MODE="0600"
KERNEL=="sd?", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/lib/udev/scsi_id -g -u -d %N",
RESULT=="35000c50087de8481", SYMLINK+="disk1", OWNER="dba", MODE="0600"
KERNEL=="sd?", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/lib/udev/scsi_id -g -u -d %N",
RESULT=="35000c50087de8482", SYMLINK+="disk2", OWNER="dba", MODE="0600"
KERNEL=="sd?", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/lib/udev/scsi_id -g -u -d %N",
RESULT=="35000c50087de8483", SYMLINK+="disk3", OWNER="dba", MODE="0600"
```

`udev` rules 파일은 `/etc/udev/rules.d` 폴더(Ubuntu 14.04 기준, OS마다 경로가 다를 수 있다) 안에 `.rules`라는 확장자로 저장되어야 한다.

예제로 보여준 rule이 의미하는 바는 명시된 `SCSI_ID`(`RESULT=="SCSI_ID"`)와 일치하는 디바이스를 `sd?`로 표현되는 커널 이름(`KERNEL=="sd?"`)을 가진 `block` 디바이스(`SUBSYSTEM=="block"`) 노드 중에 찾아서 소유자, 사용자 권한을 설정하고 주어진 symbolic link를 만들어 주라는 의미이다.

디바이스의 `SCSI_ID`는 `/lib/udev/scsi_id`(Ubuntu 14.04 기준, OS마다 경로가 다를 수 있다)를 실행하면 확인할 수 있다. 이 프로그램은 관리자 권한으로 실행되어야 하며 아래는 `scsi_id`를 확인하는 예제이다.

```
$ /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdc
35000c50087de8480
```

A.1.3. 커널 파라미터 설정

TAS를 이용해 Tibero를 구성하는 경우 "Tibero 설치 안내서"에 명시된 커널 파라미터 설정에 더하여 추가적인 설정이 필요하다. 커널 파라미터 설정 파일 위치는 다음과 같다.(Linux 기준)

```
/etc/sysctl.conf
```

다음과 같이 커널 파라미터를 설정한다.

```
fs.aio-max-nr = 4194304
```

A.2. TAS 인스턴스 설치

본 절에서는 두 개의 노드에 TAS 인스턴스를 구성하는 방법에 대해 설명한다.

A.2.1. 환경변수 설정

해당 운영체제의 사용자 계정별로 존재하는 환경설정 파일(.bashrc 등)에 환경 변수를 설정한다. 본 예제에서는 다음과 같이 환경변수를 설정한다.

모든 노드에서 TAS 인스턴스의 바이너리가 설정된 경로로 TB_HOME 환경변수를 설정한다. 그리고 각 노드의 TAS 인스턴스를 구분하기 위해 TB_SID 환경변수를 노드별로 다르게 설정한다.

다음은 첫 번째 노드 예시이다. 첫 번째 노드의 TAS 인스턴스를 위해 TB_SID 환경변수를 as0으로 설정한다. 첫 번째 노드의 클러스터 매니저를 위해 CM_SID 환경변수를 cm0으로 설정한다.

```
export TB_HOME=/home/dba/tibero
export TB_SID=as0
export CM_SID=cm0
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/lib:$TB_HOME/client/lib
export PATH=$PATH:$TB_HOME/bin:$TB_HOME/client/bin
```

두 번째 노드의 TAS 인스턴스를 위해 TB_SID 환경변수를 as1로 설정한다. CM_SID 환경변수는 cm1로 설정한다.

```
[100.100.100.12]$ export TB_SID=as1
[TB_SID=as1@100.100.100.12]$ export CM_SID=cm1
```

A.2.2. 초기화 파라미터 설정

TAS 인스턴스의 초기화 파라미터는 기본적으로 Tibero Active Cluster(TAC)의 초기화 파라미터와 같다.

TAS 인스턴스에서 추가로 설정해야 하는 초기화 파라미터는 다음과 같다.

파라미터	설명
INSTANCE_TYPE	Active Storage 인스턴스임을 나타내기 위해 AS로 설정한다.
AS_DISKSTRING	사용할 디스크를 찾기 위한 경로 패턴을 설정한다.

다음은 첫 번째 노드의 초기화 파라미터이다.

```
[100.100.100.11]$ cat /home/dba/tibero/config/as0.tip
INSTANCE_TYPE=AS
AS_DISKSTRING="/dev/disk*"
AS_ALLOW_ONLY_RAW_DISKS=N

LISTENER_PORT=9620
TOTAL_SHM_SIZE=3G
MEMORY_TARGET=4G

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=100.100.100.11
LOCAL_CLUSTER_PORT=20000
CM_CLUSTER_MODE=ACTIVE_SHARED
CM_PORT=20005

THREAD=0

[100.100.100.11]$ cat /home/dba/tibero/config/cm0.tip
CM_NAME=cm0
CM_UI_PORT=20005
CM_RESOUCCE_FILE=/home/dba/tibero/config/cm0_res.crf
```

다음은 두 번째 노드의 초기화 파라미터이다.

```
[100.100.100.12]$ cat /home/dba/tibero/config/as1.tip
INSTANCE_TYPE=AS
AS_DISKSTRING="/dev/disk*"
AS_ALLOW_ONLY_RAW_DISKS=N

LISTENER_PORT=9620
TOTAL_SHM_SIZE=3G
MEMORY_TARGET=4G

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=100.100.100.12
```

```

LOCAL_CLUSTER_PORT=20000
CM_CLUSTER_MODE=ACTIVE_SHARED
CM_PORT=20005

THREAD=1

[100.100.100.11]$ cat /home/dba/tibero/config/cm1.tip
CM_NAME=cm1
CM_UI_PORT=20005
CM_RESOURCE_FILE=/home/dba/tibero/config/cm1_res.crf

```

주의

1. 일반 파일을 디바이스처럼 사용하기 위해서는 AS_ALLOW_ONLY_RAW_DISKS를 N으로 설정해야 한다.
 2. AS_DISKSTRING에 설정한 경로 패턴 포함되지 않은 디스크는 디스크 스페이스 구성에 사용할 수 없다.
-

A.2.3. 접속 정보 설정

다음은 접속 정보 설정 파일을 설정한 예이다.

```

$ cat /home/dba/tibero/client/config/tbdsn.tbr
as0=(
  (INSTANCE=(HOST=100.100.100.11)
    (PORT=9620)
  )
)
as1=(
  (INSTANCE=(HOST=100.100.100.12)
    (PORT=9620)
  )
)

```

A.2.4. 디스크 스페이스 생성과 기동

다음은 디스크 스페이스 생성과 기동하는 과정에 대한 설명이다.

1. 디스크 스페이스를 생성하기 위해서 먼저 첫 번째 노드에서 TAS 인스턴스를 NOMOUNT 모드로 기동한다.

```
[TB_SID=as0@100.100.100.11]$ tbboot nomount
```

2. 기동된 인스턴스에 접속하여 디스크 스페이스를 생성한다.

RAID와 같은 외부의 데이터 복제 기능을 사용해 데이터의 가용성을 높인 경우, 내부의 데이터 복제 기능을 사용하지 않도록 하기 위해 EXTERNAL REDUNDANCY로 설정한다.

```
[TB_SID=as0@100.100.100.11]$ tbsql sys/tibero@as0
SQL> CREATE DISKSPACE ds0
      EXTERNAL REDUNDANCY
      DISK '/dev/disk0' NAME disk0 SIZE 512G,
           '/dev/disk1' NAME disk1 SIZE 512G,
           '/dev/disk2' NAME disk2 SIZE 512G,
           '/dev/disk3' NAME disk3 SIZE 512G;
```

디스크 스페이스 생성이 완료되면 자동으로 인스턴스가 중지되며, NORMAL 모드로 기동할 수 있는 상태가 된다.

3. 첫 번째 노드의 클러스터 매니저가 AS 바이너리를 실행하기 위해 필요한 as 리소스 환경설정용 파일을 미리 생성한다.

```
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cat $TB_HOME/as0.profile
export TB_SID=as0
```

4. TAS 인스턴스들의 클러스터링을 위해서 클러스터 매니저를 기동하고 리소스를 추가해준다. as 리소스를 추가할 때에는 미리 생성한 환경설정용 파일의 경로를 envfile attribute에 지정해줘야 한다.

```
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ tbcm -b
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add network --name net0 --ipaddr
100.100.100.11 --portno 20010
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add cluster --name cls0 --incnet net0
--cfile "+/dev/disk*"
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl start cluster --name cls0
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add service --type as --name tas --cname cls0
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add as --name as0 --svcname tas --envfile
"$TB_HOME/as0.profile" --dbhome "$TB_HOME"
```

5. 인스턴스를 NORMAL 모드로 기동한다.

```
[TB_SID=as0@100.100.100.11]$ tbboot
# 또는 [CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl start as --name as0
```

6. 기동이 완료되면 인스턴스에 접속해 두 번째 노드의 TAS 인스턴스를 위한 THREAD를 추가한다.

```
[TB_SID=as0@100.100.100.11]$ tbsql sys/tibero@as0
SQL> ALTER DISKSPACE ds0 ADD THREAD 1;
```

7. 두 번째 노드의 클러스터 매니저가 AS 바이너리를 실행하기 위해 필요한 as 리소스 환경설정용 파일을 미리 생성한다.

```
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cat $TB_HOME/as1.profile
export TB_SID=as1
```

8. 두 번째 노드에서 클러스터 매니저를 기동하고 리소스를 추가해준다.

```
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ tbcm -b
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl add network --name net1 --ipaddr
100.100.100.12 --portno 20010
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl add cluster --name cls0 --incnet net1
--cfile "+/devs/disk*"
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl start cluster --name cls0
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl add as --name as1 --svcname tas --envfile
"$TB_HOME/as1.profile" --dbhome "$TB_HOME"
```

9. 두 번째 노드의 TAS 인스턴스를 기동한다.

```
[TB_SID=as1@100.100.100.12]$ tbboot
# 또는 [CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl start as --name as1
```

A.3. Tibero 인스턴스 설치

Tibero 인스턴스를 설치하고 기동하는 과정은 TAS 인스턴스를 사용하지 않는 경우와 동일하며 생성할 파일의 경로를 지정하는 방법에만 차이가 있다.

A.3.1. 환경변수 설정

해당 운영체제의 사용자 계정별로 존재하는 환경설정 파일(.bashrc 등)에 환경 변수를 설정한다. 본 예제에서는 다음과 같이 환경변수를 설정한다.

먼저 모든 노드에서 Tibero 인스턴스의 바이너리가 설정된 경로로 TB_HOME 환경변수를 설정한다. 그리고 각 노드에서 TB_SID 환경변수를 설정한다. 첫 번째 노드의 DB 인스턴스를 위해 TB_SID 환경변수를 tac0으로 설정한다.

```
export TB_HOME=/home/dba/tibero
export TB_SID=tac0
export CM_SID=cm0
export LD_LIBRARY_PATH=$TB_HOME/lib:$TB_HOME/client/lib
export PATH=$PATH:$TB_HOME/bin:$TB_HOME/client/bin
```

두 번째 노드의 DB 인스턴스를 위해 TB_SID 환경변수를 tac1로 설정한다. CM_SID가 설정되어 있지 않으면 cm1으로 설정해준다

```
[100.100.100.12]$ export TB_SID=tac1
[TB_SID=tac1@100.100.100.12]$ export CM_SID=cm1
```

하나의 서버에 여러 인스턴스를 띄우는 경우에는 SID가 달라야하지만 다른 서버에 각 인스턴스를 띄울 때는 SID가 같아도 무방하다.

A.3.2. 초기화 파라미터 설정

TAS 인스턴스를 사용하기 위해서는 다음의 두 가지 파라미터를 설정한다.

파라미터	설명
USE_ACTIVE_STORAGE	TAS 인스턴스를 사용하기 위해 Y로 설정한다.
AS_PORT	TAS 인스턴스에 접속하기 위해 TAS 인스턴스의 LISTENER_PORT를 설정한다.

다음은 첫 번째 노드의 초기화 파라미터이다.

```
[100.100.100.11]$ cat /home/dba/tibero/config/tac0.tip
DB_NAME=tibero
LISTENER_PORT=8629
DB_BLOCK_SIZE=32K
MAX_SESSION_COUNT=300
TOTAL_SHM_SIZE=70G
DB_CACHE_SIZE=55G
MEMORY_TARGET=250G
CONTROL_FILES="+DS0/c1.ctl"

USE_ACTIVE_STORAGE=Y
AS_PORT=9620

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=100.100.100.11
LOCAL_CLUSTER_PORT=21000
CM_PORT=20005

THREAD=0
UNDO_TABLESPACE=UNDO000
```

다음은 두 번째 노드의 초기화 파라미터이다.

```
[100.100.100.12]$ cat /home/dba/tibero/config/tac1.tip
DB_NAME=tibero
LISTENER_PORT=8629
DB_BLOCK_SIZE=32K
MAX_SESSION_COUNT=300
TOTAL_SHM_SIZE=70G
DB_CACHE_SIZE=55G
MEMORY_TARGET=250G
CONTROL_FILES="+DS0/c1.ctl"

USE_ACTIVE_STORAGE=Y
AS_PORT=9620
```

```

CLUSTER_DATABASE=Y
LOCAL_CLUSTER_ADDR=100.100.100.12
LOCAL_CLUSTER_PORT=21000
CM_PORT=20005

THREAD=1
UNDO_TABLESPACE=UNDO01

```

A.3.3. 접속 정보 설정

다음은 접속 정보 설정 파일을 설정한 예이다.

```

$ cat /home/dba/tibero/client/config/tbdsn.tbr
tac0=(
  (INSTANCE=(HOST=100.100.100.11)
    (PORT=8629)
  )
)
tac1=(
  (INSTANCE=(HOST=100.100.100.12)
    (PORT=8629)
  )
)

```

A.3.4. 데이터베이스 생성과 기동

다음은 데이터베이스 생성과 기동하는 과정에 대한 설명이다.

1. 클러스터 매니저가 **tibero** 바이너리를 실행하기 위해 필요한 **db** 리소스 환경설정용 파일을 미리 생성한다.

```

[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cat $TB_HOME/tac0.profile
export TB_SID=tac0

```

```

[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cat $TB_HOME/tac1.profile
export TB_SID=tac1

```

2. 우선 첫 번째 노드에서 **TAS** 인스턴스를 구성할 때에 부팅한 클러스터 매니저에 **tibero** 클러스터링을 위해 사용할 리소스를 생성한다.

```

[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add service --type db --name tibero
--cname cls0
[CM_SID=cm0@100.100.100.11]$ cmrctl add db --name tac0 --svcname tibero
--envfile "$TB_HOME/tac0.profile" --dbhome "$TB_HOME"

```

3. 인스턴스를 **NOMOUNT** 모드로 기동한다.

```
[TB_SID=tac0@100.100.100.11]$ tbboot -t nomount
```

4. 인스턴스에 접속해 데이터베이스를 생성한다.

```
[TB_SID=tac0@100.100.100.11]$ tbsql sys/tibero@tac0
SQL> CREATE DATABASE "tibero"
      USER sys IDENTIFIED BY tibero
      MAXINSTANCES 32
      MAXDATAFILES 2048
      CHARACTER SET MSWIN949
      LOGFILE GROUP 1 '+DS0/log001' SIZE 2G,
                GROUP 2 '+DS0/log002' SIZE 2G,
                GROUP 3 '+DS0/log003' SIZE 2G
      MAXLOGGROUPS 255
      MAXLOGMEMBERS 8
      NOARCHIVELOG
      DATAFILE '+DS0/system.tdf' SIZE 4G
                AUTOEXTEND ON NEXT 64M MAXSIZE UNLIMITED
      SYSSUB DATAFILE '+DS0/syssub.tdf' SIZE 4G
                AUTOEXTEND ON NEXT 64M MAXSIZE UNLIMITED
      DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp
                TEMPFILE '+DS0/temp00.tdf' SIZE 32G AUTOEXTEND OFF
      UNDO TABLESPACE undo00
                DATAFILE '+DS0/undo00.tdf' SIZE 32G AUTOEXTEND OFF
      DEFAULT TABLESPACE usr DATAFILE '+DS0/usr.tdf' SIZE 4G
                AUTOEXTEND ON NEXT 64m MAXSIZE UNLIMITED;
```

5. 인스턴스를 NORMAL 모드로 재기동한 후 두 번째 노드에서 사용할 UNDO 테이블 스페이스와 REDO THREAD를 생성한다.

```
[TB_SID=tac0@100.100.100.11]$ tbboot
[TB_SID=tac0@100.100.100.11]$ tbsql sys/tibero@tac0
SQL> CREATE UNDO TABLESPACE undo01
      DATAFILE '+DS0/undo01.tdf' size 32G autoextend off;
SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 1 GROUP 4 '+DS0/log004' size 2G;
SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 1 GROUP 5 '+DS0/log005' size 2G;
SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE THREAD 1 GROUP 6 '+DS0/log006' size 2G;
SQL> ALTER DATABASE ENABLE PUBLIC THREAD 1;
```

6. 두 번째 노드의 클러스터 매니저에 DB 리소스를 추가한다.

```
[CM_SID=cm1@100.100.100.12]$ cmrctl add db --name tac1 --svcname tibero
--envfile "$TB_HOME/tac1.profile" --dbhome "$TB_HOME"
```

7. 두 번째 노드의 인스턴스를 기동한다.

```
[TB_SID=tac1@100.100.100.12]$ tbboot
```

A.4. TAS 운영 권장사항

TAS를 설치하고 운영하는데 필요한 권장사항이다.

• 초기화 파라미터 설정

Active Storage 인스턴스는 데이터베이스 인스턴스보다 더 적은 양의 메모리를 사용한다. 원활한 운영을 위해서 다음 예와 같이 메모리 파라미터를 설정하는 것이 좋다.

파라미터	값
TOTAL_SHM_SIZE	1GB 이상
MEMORY_TARGET	2GB 이상

• 디스크 스페이스 REDUNDANCY 설정

RAID와 같이 외부적인 데이터 복제 기능을 사용하고 있는 경우 REDUNDANCY를 EXTERNAL로 설정해도 무방하고, 그렇지 않은 경우라면 REDUNDANCY를 NORMAL로 설정하는 것이 좋다. 만약 속도적인 측면보다 데이터의 가용성 측면이 중요한 경우라면 REDUNDANCY를 HIGH로 설정하는 것이 좋다.

• 디스크 스페이스 실패 그룹 설정

물리적으로 같은 서버 또는 같은 스위치에 속해 있는 디스크들은 같은 실패 그룹으로 설정하는 것이 좋다. 스위치 고장, 케이블 고장 등이 발생했을 때 이 디스크들은 동시에 접근 불가 상태가 될 확률이 높기 때문이다. Active Storage는 다른 실패 그룹에 복사본을 저장해놓기 때문에 한 실패 그룹에 문제가 생겨도 데이터 접근이 가능하다. 디스크 스페이스의 총 실패 그룹 개수는 3개 이상으로 구성하는 것이 좋다.

• 디스크 스페이스 용량 설정

디스크 스페이스의 용량은 운영할 데이터베이스의 용량에 따라 적절히 구성한다. 한 디스크 스페이스가 가질 수 있는 최대 용량은 8 엑사바이트이다. 디스크 장애가 발생하여 데이터 복사본을 새로 만들어야 하는 경우가 생길 수 있으므로 남은 용량이 존재하도록 구성하는 것이 좋다.

• DBA용 관리 팁

SYS 사용자로 SQL을 이용해 Active Storage 인스턴스에 접속을 할 수 있으며 [“제4장 TAS 정보 조회”](#)에 설명한 뷰들을 이용해 현재 디스크 스페이스 상태, 디스크 상태를 확인할 수 있다. 만약 디스크 장애가 발생하면 뷰에서 디스크 상태가 FAIL로 바뀌게 된다.

• 디스크 속성

디스크 스페이스를 구성하는 디스크들의 속성(크기와 속도)은 비슷한 것이 좋다. 디스크가 크기와 속도가 같으면 각 디스크가 같은 비율로 사용이 되며 이러한 경우 스트라이핑에 효과적이다.

색인

A

ALTER DISKSPACE 문
 ADD 절, 17
 DROP 절, 17, 19
 REBALANCE 절, 18
 UNPREPARE 절, 18
AS_DISKSTRING, 40
AS_PORT, 44
AU_SIZE, 5, 15

B

Block Device, 15

C

cd 명령어, 31
Character Device, 15
cp 명령어, 35
cpfromlocal 명령어, 35
cptolocal 명령어, 35
CREATE DISKSPACE SQL 문, 15

D

DROP DISKSPACE 문, 19
du 명령어, 31

E

exit 명령어, 32
EXTERNAL 레벨, 3

H

help 명령어, 32
HIGH 레벨, 3

I

INSTANCE_TYPE, 40

L

ls 명령어, 32
lsds 명령어, 33

N

NORMAL 레벨, 3

P

pwd 명령어, 34

R

rm 명령어, 34

T

TAS 기동, 9
TAS 디스크, 4
TAS 디스크 스페이스, 3
TAS 디스크 스페이스 관리, 15
TAS 디스크 스페이스 정보 관련 뷰, 21
 V\$AS_ALIAS, 21
 V\$AS_DISK, 21
 V\$AS_DISKSPACE, 21
 V\$AS_EXTENT_MAP, 21
 V\$AS_FILE, 21
 V\$AS_OPERATION, 21
TAS 인스턴스, 2
TAS 인스턴스 관리, 8
TAS 종료, 12
TAS 초기화 파라미터 설정, 7
 AS_ALLOW_ONLY_RAW_DISKS, 8
 AS_DISKSTRING, 7
 AS_WTHR_CNT, 8
 INSTANCE_TYPE, 7
TAS 파일, 5
TAS 파일 할당, 6
TASCMD 명령어, 29
 cd, 31
 cp, 35
 cpfromlocal, 35
 cptolocal, 35
 du, 31

exit, 32
help, 32
ls, 32
lsds, 33
pwd, 34
rm, 34
tbrmgr, 27
Tibero 인스턴스 구성, 13
 AS_ADDR, 13
 AS_PORT, 13
 USE_ACTIVE_STORAGE, 13
TOTAL_SHM_SIZE, 47

U

USE_ACTIVE_STORAGE, 44

V

V\$AS_ALIAS 뷰, 21
V\$AS_DISK 뷰, 22
V\$AS_DISKSPACE 뷰, 23
V\$AS_EXTENT_MAP 뷰, 24
V\$AS_FILE 뷰, 25
V\$AS_OPERATION 뷰, 24

ㄷ

디스크 스페이스, 1
디스크 스페이스 리밸런싱, 18
디스크 스페이스 삭제, 19
디스크 스페이스 생성, 15
디스크 스페이스 수정, 17
디스크 제거, 17
디스크 추가, 17
디스크 추가/제거 준비상태 취소, 18

ㅁ

미러링, 3
미러링과 레벨, 3
 EXTERNAL, 3
 HIGH, 3
 NORMAL, 3

ㄱ

상대 경로, 30
상대 경로 심볼, 30
실패 그룹, 4

ㅇ

익스텐트(Extent), 5

ㅈ

절대 경로, 30

ㅍ

파일 삭제, 19

ㅎ

할당 단위, 5